

Umail 電子郵件帳號 帳密驗證寄送設定說明

若使用 Outlook、Thunderbird、手機內建郵件 App 等工具寄送信件，

請確認以下設定

帳戶名稱/使用者名稱/電子郵件地址須設定為完整 **umail 電子郵件帳號**，例如：**demo-user@umail.hinet.net**

外寄伺服器(SMTP)名稱：**umail.hinet.net**

外寄伺服器 **要** 設定以帳號密碼進行驗證

無加密連線連接埠號：25

加密連線連接埠號：587

(因 Outlook 版本差異，加密連線類型如有 STARTTLS，請選 STARTTLS)

使用中的帳號，變更為帳密驗證寄送；提供以下設備的設定步驟參考，如果您需要電子郵件收發軟體具體的使用/設定說明，請洽詢該軟體廠商，謝謝。

[Outlook 2016](#)、

[Outlook 2019\(office 365, outlook 2021\)](#)

[新的 windows 版 outlook](#)

[Mozilla Thunderbird](#)、


[MAC](#)、

[Android](#)

[iPhone](#)

Outlook 2016

1. 開啟 Outlook，點選工具列【檔案】→左側列表【資訊】→【帳戶設定】→【帳戶設定(A)】新增或移除帳戶或變更現有連線設定。開啟【帳戶設定】視窗。
2. 在【帳戶設定】視窗點選要異動的帳號，按下【變更】



3. 電子郵件地址及登入資訊使用者名稱為完整 umail 電子郵件帳號，內送及外寄郵件伺服器都設為 umail.hinet.net，按下【其他設定】

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定

輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y): 自訂您的名稱

電子郵件地址(E): 完整umail電子郵件帳號

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): umail.hinet.net

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): umail.hinet.net

登入資訊

使用者名稱(U): 完整umail電子郵件帳號

密碼(P): 您的umail電子郵件帳號之密碼

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。


測試帳戶設定(T)...

☒ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)


其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

4. 點選【外寄伺服器】頁籤，勾選我的外寄伺服器要驗證。




5. 點選【進階】頁籤，設定外寄伺服器埠號，可設定“無加密連線” + “25 埠號”。如要使用安全連線，「加密方法」選擇 STARTTLS，連接埠為 587。



6. 回到【新增帳戶】視窗，按下【下一步】，完成設定。

Outlook 2019 (office 365, outlook 2021)

1. 開啟 Outlook，點選工具列【檔案】→左側列表【資訊】→【帳戶設定】→【帳戶設定(A)】。
2. 開啟【帳戶設定】視窗點選要異動的帳號，按下【變更】



3. 電子郵件地址及登入資訊使用者名稱為完整 uemail 電子郵件帳號，內送及外寄郵件伺服器都設為 uemail.hinet.net，按下，按下【其他設定】

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定

輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y): 自訂您的名稱

電子郵件地址(E): 完整uemail電子郵件帳號

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): uemail.hinet.net

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): uemail.hinet.net

登入資訊

使用者名稱(U): 完整uemail電子郵件帳號

密碼(P): 您的uemail電子郵件帳號之密碼

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。


測試帳戶設定(T)...

☒ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)


其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

4. 點選【外寄伺服器】頁籤，勾選我的外寄伺服器要驗證。




5. 點選【進階】頁籤，設定外寄伺服器埠號，可設定“無加密連線” + “25 埠號”。如要使用安全連線，「加密方法」選擇 STARTTLS，連接埠為 587。




6. 若您使用的版本沒有【伺服器設定(S)】的選項，選擇【帳戶設定(A)】，在步驟4變更帳戶設定的頁面也無法修改外寄伺服器設定；可以再試試看【管理設定檔(O)】，在郵件設定視窗選擇【電子郵

件帳號】




7. 在【帳戶設定】視窗點選要異動的帳號，按下【變更】（後續參考步驟 3 ~ 步驟 6）




新的 windows 版 outlook


1. 開啟 outlook ， ；點選帳號後方的” …” ，點選【管理帳戶】




2. 點選【管理】



3. 顯示帳戶的設定資料，滾動 scroll bar 往下移動（畫面往下拉）。



4. 點選【修理】。



5. 輸入密碼，滾動 scroll bar 往下移動



6. 使用者名稱為完整 umail 電子郵件帳號，外寄伺服器設定為 umail.hinet.net 後點選【繼續】




7. 設定完成，關閉視窗。

Mozilla Thunderbird 141


1. 開啟 Thunderbird，點選您要異動的帳號，再按下【帳號設定】




2. 顯示帳戶的設定資料，確定帳號名稱及電子郵件地址為完整 umail 電子郵件帳號，滾動 scroll bar 往下移動（畫面往下移動），點選【編輯寄件伺服器】



3. 伺服器名稱輸入 **umail.hinet.net**，自行選擇安全連線方式，以普通密碼驗證；點選【確定】完成設定




4. 第一次寄信時，會詢問寄件伺服器密碼，輸入正確密碼，勾選記住此密碼，點選【確定】之後寄信不會再詢問密碼。




MAC


1. 在 Launch Bar 點選【Mail】
2. 選擇功能列【Mail】→【偏好設定】



3. 點選【帳號】，左側的列表選擇要修改的帳號後，選擇【帳號資訊】，確認電子郵件位址/使用者名稱為完整 umail 帳號，【寄件伺服器(SMTP)】設定為 **umail.hinet.net** →【編輯 SMTP 伺服器列表】。



4. 設定埠號及安全性連線；認證方式選擇以密碼方式認證；確認使用者名稱是否為完整 uemail 電子郵件帳號及密碼是否正確，再按下【好】，完成設定



5. 有些版本將伺服器資訊設定放在一個頁籤，若有【伺服器設定】頁籤，則請選擇【伺服器設定】頁籤，確認收件伺服器及外寄件伺服器名稱是否都是 **umail.hinet.net**，確認使用者名稱是否為完整 umail 電子郵件帳號，寄件伺服器選擇以密碼認證。

帳號資訊 | 信箱動作 | **伺服器設定**

收件伺服器 (POP)

使用者名稱: demo-user@umail.hinet.net

密碼:

主機名稱: umail.hinet.net

☒ 自動管理連線設定

進階 POP 設定

寄件伺服器 (SMTP)

帳號: demo-user@umail.hinet.net

使用者名稱: demo-user@umail.hinet.net

密碼:

主機名稱: umail.hinet.net

☐ 自動管理連線設定

連接埠: 587 ☒ 使用 TLS/SSL

認證: 密碼

附註. 寄件伺服的“自動管理連線設定”不用勾選

Android

電子郵件帳號設定方式依行動裝置的廠牌/型號有些差異，本篇僅為參考

1. 開啟行動裝置的【設定】→選擇【帳號與同步】
2. 依帳號設定時的帳號類型「POP3 帳號」或「IMAP 帳號」，選擇【POP3】或【IMAP】。



3. 按下【帳戶設定】→點擊要設定的帳號



4. 選擇【外寄設定】→在【同步處理選項】設定為【要求登入】並設定登入的帳號/密碼，SMTP 伺服器設定為 **umail.hinet.net**，自行決定安全性類型後系統會自動帶出通訊埠號，按下【完成】。
- 本例為 RedMi Android 11 的設定步驟，挑選安全連線自動帶出埠號為 465，若手動改為 587 反而無法寄送，大多數設備在挑選安全性連線會自動帶出埠號，請自行測試；若是安全連線的狀況無法寄送，可考慮採用無安全連線/埠號 25，或請洽詢行動設備原廠，謝謝。

demo-user@umail.hinet.net

行動版簽名
未設定

數據用量

圖片
顯示不明外部圖片時，必須先詢問我

同步處理頻率
不同步處理

同步處理電子郵件
同步處理這個帳戶的電子郵件 ☐

通知設定

電子郵件通知
收到電子郵件時傳送通知 ☐

管理通知

伺服器設定

內送設定
使用者名稱、密碼和其他內送伺服器設定

外寄設定
使用者名稱、密碼和其他外寄伺服器設定

同步處理選項

要求登入 ☒

使用者名稱
demo-user@umail.hinet.net

密碼
.....

SMTP 伺服器
umail.hinet.net

通訊埠
465

安全性類型
SSL/TLS

取消 完成

iPhone

不同版本的流程可能會有些差異，此篇為 iOS 18.5

1.前往【設定】-->【APP】-->【郵件】，點選【郵件帳號】或是開啟設定，滑到最下面點選 APP，在搜尋框中輸入"郵件"，點選出現的郵件 icon，再點選【郵件帳號】



2.點選 HiNet 郵件帳號



3. 點選寄件伺服器的主機名稱

3:37 5G 29

取消 umail.hinet.net 完成

帳號 ☒

POP 帳號資訊

名稱 王小明

電子郵件 demo-user@umail.hinet.net >

描述 umail.hinet.net

收件伺服器

主機名稱 umail.hinet.net

使用者名稱 demo-user@umail.hinet.net

密碼

寄件伺服器

SMTP

umail.hinet.net >

進階 >

4. 確認寄件伺服器資料，點選【完成】

主機名稱為 uemail.hinet.net

確認使用者名稱為完整 uemail 電子郵件帳號及密碼正確

選擇 SSL 加密連線

選擇以密碼進行認證

外寄伺服器埠號為 587

2:55 5G 18

取消 uemail.hinet.net 完成

伺服器 ☒

寄件伺服器

主機名稱 uemail.hinet.net

使用者名稱 demo-user@uemail.hinet.net

密碼 demo-user@uemail.hinet.net

使用 SSL ☒

認證 密碼 >

伺服器連接埠 587